

E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2016 manuell einrichten

So richten Sie ein neues E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2016 manuell ein.


In Microsoft Outlook 2016 können Sie mehrere E-Mail-Konten mit IMAP oder POP3 verwalten.

Sie benötigen

- eine bereits [eingerichtete E-Mail-Adresse](#)
- [Ihre E-Mail-Kontodaten](#)


Schritt 1

Öffnen Sie Microsoft Outlook 2016 und klicken Sie im Menü auf **Datei**.



Schritt 2

Klicken Sie unter **Kontoinformationen** auf **Konto hinzufügen**.



Schritt 3

Wählen Sie **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen** und klicken Sie auf **Weiter**.

Konto hinzufügen ✕

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Schritt 4

Wählen Sie **POP oder IMAP** und klicken Sie auf **Weiter**.

Konto hinzufügen ✕

Dienst auswählen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

Andere
Verbindung mit einem der unten aufgeführten Servertypen herstellen

OXTENDER2

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Schritt 5

Tragen Sie die **Benutzer-** (A), **Server-** (B) und **Anmeldeinformationen** (C) ein.
Wählen Sie den Kontotyp: **IMAP** oder **POP3**.

Konto hinzufügen X

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen A

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen B

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen C

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

D

Benutzerinformationen (A)

Ihr Name frei wählbar.

E-Mail-Adresse Die vollständige E-Mail-Adresse, die Sie in Outlook 2016 einrichten möchten.

Serverinformationen (B)

Kontotyp IMAP

Posteingangsserver mail.evard.ch

Postausgangsserver mail.evard.ch

Anmeldeinformationen (C)

Benutzername

Ihre E-Mail-Kontodaten

Kennwort

Kennwort welches Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

Anmeldeinformationen (C)

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Da diese Funktion von unseren Mailservern nicht
unterstützt wird, hier bitte kein Häkchen setzen.

Möchten Sie Ihre E-Mail mit **POP3** abrufen, wählen Sie bei Serverinformationen **Kontotyp POP3** aus.
Tragen Sie als Posteingangsserver **mail.evard.ch** ein. Die anderen Kontoeinstellungen bleiben wie bei
IMAP gleich.

Schritt 6

Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen (D)**.

Schritt 7

Aktivieren Sie unter **Postausgangsserver** die Auswahlbox **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Wählen Sie den Menüpunkt **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden** aus. Klicken Sie auf **OK**.

Internet-E-Mail-Einstellungen ×

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Schritt 8

Einstellungen für IMAP

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert** (A). Wählen Sie die Daten für **Posteingangs-** (B) und **Postausgangsserver** (C) aus.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert** A

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden B

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS oder STARTLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS oder STARTLS

Servertimeout C

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen


Inbox (mit grossem «i»)
Einfügen, falls nicht vorhanden.

Serveranschlusnummer (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (IMAP) 143 TLS oder STARTLS

Postausgangsserver (SMTP) 587 TLS, STARTLS, Automatisch

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert** (A). Setzen Sie ein Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)** (B). Wählen Sie dann den **Posteingang-** und **Postausgangsserver** (C) aus.



Einstellungen SSL POP

Serveranschlusnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (IMAP) 143 Häkchen bei Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (TLS)

Postausgangsserver (SMTP) 587 TLS, STARTLS doer Automatisch

Schritt 9

Klicken Sie auf **Weiter** > **Fertigstellen**.

Sie haben die Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos in Microsoft Outlook abgeschlossen.